


RETORIZER F-01 取扱説明書(ver1.00)



■ まえがき

「ファミコンの音を自由に操りたい・・・」そんな思いから作ったVSTiです。ファミコンのような音からさらに進化した音、シンセベースやシンセドラム、効果音まで作成することが可能な音源となりました。

「RETORIZER F-01」の名前は、「RETRO（古いものを好むこと）」と「SYNTHESIZER（シンセサイザー）」を融合・アレンジさせ、さらにファミコンから「F」をお借りして「F-01」としました。今後、「F-02」「F-03」と制作していく予定です。

（「RETRIZER」のままでは「レトライザー」となってしまうので「RETORIZER（レトライザー）」としました。）

音源の心臓部であるオシレータでは4ビット以下となるように波形の振幅を16段階にし、さらに最終出力部分でも強制的に4ビットモードにすることも可能です。これにより、ファミコン特有の三角波の波形をさらに潰すこともできます。

また、ファミコン独特の効果音（「ピョロロリ〜」など）を手軽に作成したいという思いから、ステップシーケンサも搭載しました。以前は64分音符などを手打ちしたりしていたと思うのですが、付属のステップシーケンサにより直感的にそして手軽に効果音を作り出せることと思います。

エフェクタは、「RETORIZER F-01」独自のリバーブを搭載しました。これは一般的なリバーブと機能が全く異なり、ノートオフ直後に小さい音量のノートを鳴らすことで擬似的な残響を作り出すエフェクタです（ドラクエなどで使用されていた）。エンベロープのリリースにあたる部分に擬似残響を割り当てることができます。

また、エンベロープの基本的な4つのパラメータ（ADSR）に加え独自にエッジというパラメータを搭載しました。これは、エンベロープ全体の角をとがらせたり丸めたりする動きをします。

以上の様々な機能を使って楽しいピコピコライフを送っていただければ幸いです。

Bumpy うるし
平成21年4月9日 ver1.00完成

■ OSCILLATOR



2つのオシレーターで構成されており、それぞれTYPE、MODE、PITCH、DETUNEのパラメータがあります。2つのオシレータの割合はBALANCEで調整できます。

・ TYPE

パルス波、三角波、ノイズの3種類の波形があります。パネルをドラッグで上下すると波形を変更できます。また、上1/3をクリックするとパルス波、中1/3は三角波、下1/3はノイズを選択できます。

・ MODE

TYPEで選択した波形のバリエーションがそれぞれ16種類あります（合計48種類）。波形の詳細は参考資料を参照してください。

・ PITCH

±24段階（±2オクターブ）の範囲で音程を調整できます（半音単位）。左へ回すと低く、右へ回すと高くなります。

・ DETUNE

±50セント（±半音の半分）の範囲で音程を微調整できます（セント単位）。左へ回すと低く、右へ回すと高くなります。

・ BALANCE

オシレーター1とオシレーター2の割合を調整できます。左いっぱいまで回すとオシレーター1、右いっぱいまで回すとオシレーター2のみの音が出力されます。

■ MODULATOR



PITCH、DETUNE、LEVEL、PAN を LFO や STEP SEQUENCER、ENVELOPE の動作にセットすることができます。

・ PITCH MOD

音程（半音単位）を STEP（STEP SEQUENCER）の動作にセットすることができます。

・ DETUNE MOD

音程（セント単位）を LFO や ENV（ENVELOPE）の動作にセットすることができます。

・ DETUNE DEPTH

セットされた LFO や ENV の動きに対して ±1 オクターブの範囲で振り幅を調整できます。LFO や ENV の大きくなる動きに対して左へ回すと低く、右へ回すと高くなります。

・ LEVEL MOD

音量を LFO の動作にセットすることができます。

・ LEVEL DEPTH

セットされた LFO の動きに対して振り幅を調整できます。LFO や ENV の大きくなる動きに対して左へ回すと小さく、右へ回すと大きくなります。


・ PAN MOD

定位（左右の位置）を LFO の動作にセットすることができます。

・ PAN DEPTH

セットされた LFO の動きに対して振り幅を調整できます。LFO や ENV の大きくなる動きに対して左へ回すと左に、右へ回すと右になります。

■ STEP SEQUENCER



32ステップの高速ステップシーケンサです。ノートを±12段階（±1オクターブ）の範囲で入力でき、自動的に音程を操作することができます。

ステップシーケンサの各ノートではリトリガーされません。したがって、LFOやエンベロープの動作はステップシーケンサ動作中でも継続されます。リピートさせた場合も同様にリトリガーされません。

・ REPEAT

ステップシーケンサをリピートさせることができます。リピートする範囲はSTEPで選択されている範囲（ランプが点灯している範囲）です。OFFにするとSTEPで選択されている最後のノートを持続します。

・ STEP

1～32ステップの範囲で有効となるステップ数を調整できます（有効ノートのランプが点灯）。左へ回すとステップ数を少なく、右へ回すと多くなります。

・ SPEED

ステップシーケンサの速度を調整できます。左へ回すとゆっくりに、右へ回すと高速になります。

■ LFO



周期的な振動を作り出すことができ、その動作を DETUNE、LEVEL、PAN に振り分けることができます。

・ TYPE

パルス波、三角波の2種類の波形があります。パネルをドラッグで上下すると波形を変更できます。また、上 1/2 をクリックするとパルス波、下 1/2 は三角波を選択できます。

・ DELAY

ノートオンされてから振動を開始するまでの時間を調整できます。左へ回すと短く、右へ回すと長くなります。

・ SPEED

振動の速度を調整できます。左へ回すとゆっくりに、右へ回すと高速になります。

■ BENDER



音程をなめらかにつなげたり曲げたりすることができます。

・ PORT

ポルタメント（音程をなめらかにつなげる）のオン・オフを切り替えることができます。

・ PORT TIME

ポルタメントがオンの時、前の音程から次の音程までなめらかにつなげる時間を調整できます。左へ回すと短く、右へ回すと長くなります。

・ RANGE

24 段階（2 オクターブ）の範囲でピッチバンド幅を調整できます（半音単位）。左へ回すと小さく、右へ回すと大きくなります。

■ ENVELOPE



音の立ち上がりや持続、ノートオフ後の余韻などを調整することができます。DETUNE に振り分けて音程を変化させることも可能です。

▪ EDGE

全体的な丸み具合を微調整できます。特に ATTACK と RELEASE が 0 の時、REVERB がオンの時などに有効となります。左へ回すと尖がり、右へ回すと丸くなります。

▪ ATTACK

音の立ち上がる時間を調整できます。左へ回すと短く、右へ回すと長くなります。

▪ DECAY

SUSTAIN の音量へ到達するまでの時間を調整できます。左へ回すと短く、右へ回すと長くなります。

▪ SUSTAIN

持続中の音量を調整できます。左へ回すと小さく、右へ回すと大きくなります。

▪ RELEASE

ノートオフ後の余韻の時間を調整できます。REVERB がオンの時は擬似残響の時間を調整できます。左へ回すと短く、右へ回すと長くなります。


▪ REVERB

擬似残響のオン・オフを切り替えることができます。擬似残響は本来傾斜している RELEASE の音量変化を水平に持続させることにより擬似的に残響を作り出すことができる機能で、一般的なりバースト仕様と異なりますので注意してください。

▪ REVERB RATIO

擬似残響の音量を調整できます。SUSTAIN の音量に対しての割合で設定します。左へ回すと小さく、右へ回すと大きくなります。

■ OUTPUT



出力の音量や定位を調整できます。また、4BIT MODE をオンにすると最終的な出力が4ビット化されます（波形の振り幅を16段階につぶす）。

・ 4BIT MODE

最終的な出力の4ビット化をオン・オフ切り替えることができます。

・ PAN

定位を調整できます。左へ回すと左に、右へ回すと右になります。

・ MASTER

音量を調整できます。左へ回すと小さく、右へ回すと大きくなります。

■ あとがき

開発にあたり多くの方々のアドバイスをいただいたり実験をしていただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

・ ご協力いただいた方々

萌え VST 制作委員会、子猫 P、namakobcg さん、ゆきはねさん、HMO とかの中の人、くろめたまご P、yuukiss さん、guhon さん、ちょむ P、桐生琢海さん、暇仁さん、Siz. さん、スタッフロール P、純粋落下さん、ぶっちぎり P、きりがぶにえさん、Kusemono a.k.a. 曲者 P

(順不同)

ご協力ありがとうございました。

■ 更新履歴

2009 年 4 月 11 日

「RETORIZER」のスペルミスに気付く。しかし、そのまま押し通すことにする。

2009 年 4 月 9 日

「RETORIZER F-01 ver1.00」完成。

2009 年 4 月 8 日

「RETORIZER F-01 デモ版」のステップシーケンサが完成。

2009 年 4 月 6 日

「RETORIZER F-01 デモ版」のプチノイズを除去。ASIO やオーディオ IF による誤作動を改善。

2009 年 3 月 29 日

「RETORIZER F-01 デモ版」完成。GUI が巨大化。ステップシーケンサ部には「KEEP OUT」が貼られていた。

2009 年 3 月 20 日

「RETORIZER F-01D」の GUI が完成。ファミコンのデザインをパクる。

2009 年 3 月 13 日

「RETORIZER F-01D」完成。GUI がないので操作に苦勞する。

2009 年 3 月 9 日

ゆきはねさんがボーカロイドにゃっぼんの Bumpy うるしのページの 50000 ヒットを踏んでくれたお祝いにファミコン風 VST を一緒に作ることに決定。